

Настройка GasKit для работы с офлайн проверкой кодов маркировки

Локальный модуль Честный ЗНАК

С 1 марта 2025 года при невозможности проверить продукцию в режиме онлайн должна осуществляться проверка в режиме офлайн. Проверка проводится по «чёрным спискам» (коды идентификации или коды товара, которые заблокированы по решению органов государственной власти (ОГВ), ППРФ 1944 п.10а).

Проверка в режиме офлайн осуществляется с использованием ПО «Локальный модуль «Честный ЗНАК» (в дальнейшем ЛМ ЧЗ).


Дистрибутивы ЛМ ЧЗ

Скачать ПО «ЛМ ЧЗ» для операционной системы необходимо с сайта:


<https://честныйзнак.рф/local-module/>

Установку ПО ЛМ ЧЗ рекомендуется делать на том компьютере, на котором работает модуль продаж GasKit. Для установки ПО ЛМ ЧЗ на ОС Windows необходимо выполнить следующие действия:


1. Запустить файл установки ПО ЛМ ЧЗ.
2. В открывшемся окне нажать кнопку «Далее».




3. Выбрать путь для установки файлов приложения и нажать кнопку «Далее».



4. Создать профиль пользователя: указать имя профиля и пароль, которые будут использоваться для доступа к API ПО ЛМ ЧЗ



5. Задать адрес сервера конфигурации:
Продуктовый контур – <https://rsapi.crpt.ru>




Программа установки Локального модуля ЧЗ

Задайте адрес сервера конфигурации

Задайте адрес сервера конфигурации для Локального модуля Честный знак.

URL сервера:

< Назад **Далее >** Отмена



Программа установки Локального модуля ЧЗ

Задайте параметры прокси сервера

Задайте параметры прокси сервера для Локального модуля Честный знак.

Если адрес сервера не задан, ЛМЧЗ не будет использовать прокси.

URL сервера:


порт сервера:

Имя пользователя:

Пароль:

< Назад **Далее >** Отмена

6. Запустить установку, нажав кнопку «Начать»



7. После окончания установки нажать кнопку «Готово».

Настройка в GasKit

Начиная с версии 9.5.2.1240 сделана реализация офлайн проверки КМ товаров для ГИС МТ с помощью ПО Локальный модуль Честный ЗНАК (которое предварительно должно быть установлено и настроено).

1. В настройках фискального регистратора открыть вкладку "Работа с ГИС МТ":

2. Установить флаг в поле "Выполнять офлайн проверку".
Адрес для офлайн проверки: **http://127.0.0.1:5995**. Если ПО ЛМ ЧЗ устанавливался не на том компьютере, где модуль продаж, вместо 127.0.0.1 необходимо указать IP-адрес компьютера, на котором установлен ЛМ ЧЗ.

3. Ввести Логин/Пароль, которые были заданы в ПО ЛМ ЧЗ.

4. Применить конфигурацию.

5. В программе оператора на главном экране открыть в Модули:

6. На экране состояния модулей нажать на модуль "Сервер продаж".

В результате откроется экран состояния модуля продаж, на котором отображается состояние подсистемы проверки ГИС МТ.

На этом экране можно также выполнить инициализацию ПО ЧестныйЗНАК.